

## Rezept für Halbölgrund

### Rezept für Leimwasser:

50 – 70 g Perlleim +

1 l Wasser – kalt über Nacht quellen lassen

Am nächsten Tag auf 40 – 60° im Wasserbad erhitzen bis sich der Leim auflöst.

### Vorleimung:

Leimwasser dünn auf die aufgespannte Leinwand auftragen, nicht durchnässen!

1 Anstrich genügt. Über Nacht trocknen lassen (nicht in der Sonne und beim Heizkörper)

### Halbölgrund:

1 Raumteil = RT Lithopone oder Zinkweiß

1 RT Kreide

1/3 bis 2/3 RT Leinöl oder Leinölfirnis

Litopone und Kreide mischen, mit Leimwasser anteigen

Leinöl anfangs tropfenweise einrühren, dann größere Mengen möglich

Zum Schluss mit Leimwasser auf Streichfähigkeit verdünnen und in 3 dünnen Schichten auftragen. Dazwischen mindestens ½ Stunde trocknen lassen!

Für eine gute Haltbarkeit sollte die Leinwand jetzt 2 Wochen trocknen!

Kummernummer bei Misserfolgen : +43 (0)7588 6305